

Πολλές φορές θέλετε να δημιουργήσετε ένα δισκάκι με παρουσιάσεις για κάποια ομιλία, για συνέδριο, ή θέλετε να παρουσιάσετε κάποιες εικόνες με τη μορφή παρουσίασης. Θα παρουσιαστεί ο τρόπος δημιουργίας ενός αυτοδύναμου κενού εγγράψιμου CD (CD-R), ή ενός κενού επανεγγράψιμου CD (CD-RW) ή ένα CD-RW (που πιθανόν να έχει περιεχόμενο που δεν πειράζει να αντικατασταθεί).

Σήμερα, αυτό μπορεί να γίνει με ένα usb stick (φλασάκι), αλλά εδώ προτείνετε τη δημιουργία ενός μέσου το οποίο θα παραμείνει ανέπαφο από άλλους χρήστες.

Η εφαρμογή αυτή αφορά παρουσίαση που έχει δημιουργηθεί σε Microsoft PowerPoint 2010.

Τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης είναι:

1. Δημιουργία της παρουσίασης (ή άνοιγμα του αρχείου)
2. Επιλέγει και να κάνει κλικ στο κουμπί **Αποθήκευση & Αποστολή, Πακέτο παρουσίασης για CD** και, στη συνέχεια, στο δεξιό τμήμα παραθύρου κάνει κλικ στο κουμπί **Πακέτο για CD**.
3. Για να προσθέσει μια παρουσίαση, στο παράθυρο διαλόγου **Πακέτο για CD**, πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί **Προσθήκη**. Κατόπιν, στο παράθυρο διαλόγου **Προσθήκη αρχείων**, επιλέγει την παρουσίαση που θέλει να προσθέσει και κάνει κλικ στο κουμπί **Προσθήκη**. Μπορεί να προσθέσει και άλλες παρουσιάσεις (ενδεικνύται σε περιπτώσεις δημιουργίας CD με παρουσιάσεις συνέδρων, ή πρακτικών συνεδρίων). Αν προστεθούν περισσότερες από μία παρουσιάσεις, οι παρουσιάσεις θα εμφανιστούν σε μια ιστοσελίδα, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες του CD να πλοηγηθούν στα περιεχόμενα του CD με τη σειρά που αναγράφονται στη λίστα **Αρχεία προς αντιγραφή**, στο παράθυρο διαλόγου **Πακέτο για CD**. Αν ο δημιουργός του CD θέλει να αλλάξει τη σειρά, θα πρέπει να επιλέξει την παρουσίαση που θέλει να μετακινήσει και, κατόπιν, να επιλέξει τα κουμπιά με τα βέλη, για να μεταφέρει την παρουσίαση πάνω ή κάτω μέσα στη λίστα.
4. Αν για κάποιο λόγο θέλει να καταργήσει μια παρουσίαση ή ένα αρχείο από τη λίστα **Αρχεία προς αντιγραφή**, θα πρέπει να επιλέξει την παρουσίαση ή το αρχείο και στη συνέχεια να πατήσει στην επιλογή **Κατάργηση**.
5. Κατόπιν επιλέγει το κουμπί **Επιλογές** και στη συνέχεια, στο **Να συμπεριληφθούν αυτά τα αρχεία** οπότε θα πρέπει να κάνει ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω:
 - a. Για να βεβαιωθεί ότι τα αρχεία που συνδέονται με την παρουσίαση συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο, επιλέγει στο πλαίσιο ελέγχου **Συνδεδεμένα αρχεία**. Τα αρχεία που συνδέονται με την παρουσίασή μπορεί να συμπεριλαμβάνουν φύλλα εργασίας του

Microsoft Office Excel που συνδέονται με γραφήματα, αρχεία ήχου, κλιπ ταινιών και άλλα.

- b. Για να χρησιμοποιηθούν οι ενσωματωμένες γραμματοσειρές TrueType, επιλέγει στο πλαίσιο ελέγχου **Ενσωματωμένες γραμματοσειρές TrueType**.
6. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει την πρόσβαση στα αρχεία απαιτώντας από τους άλλους χρήστες την παροχή κωδικού πρόσβασης πριν ανοίξουν ή επεξεργαστούν οποιαδήποτε από τις παρουσιάσεις που έχουν αντιγραφεί. Για να γίνει αυτό στην ενότητα **Βελτίωση ασφάλειας και απορρήτου**, ο δημιουργός του CD πληκτρολογεί τον κωδικό ή τους κωδικούς πρόσβασης που θέλει να απαιτούνται για το άνοιγμα της παρουσίασης, την επεξεργασία της ή και για τα δύο (Εάν σε κάποιο από τα αρχεία που αντιγράφηκε υπάρχουν ήδη κωδικοί πρόσβασης, το PowerPoint ζητά να καθοριστεί αν θα διατηρηθούν οι κωδικοί πρόσβασης που έχουν εκχωρηθεί προηγουμένως σε αυτά ή αν θα αντικατασταθούν με νέους.)
7. Για να ελεγχθεί αν στην παρουσίασή υπάρχουν κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες, ο δημιουργός θα επιλέξει στο πλαίσιο ελέγχου **Έλεγχος παρουσιάσεων για ακατάλληλες ή προσωπικές πληροφορίες**.
8. Πατάει στο κουμπί **OK** για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου **Επιλογές**.
9. Κάνει κλικ στην επιλογή **Αντιγραφή σε CD**.

Για να τρέχει αυτόματα το CD (δηλαδή όταν ο/οι χρήστες το εισάγουν στο drive του CD) θα πρέπει να συμπεριλάβει ο δημιουργός ένα αρχείο με την ονομασία autorun.inf το οποίο το δημιουργεί με τον απλό κειμενογράφο (Σημειωματάριο):

```
[autorun]
open=parousiasi.pptx (δηλ. Το όνομα του αρχείου της παρουσίασης).
icon=myico.ico
```

Μετά το τελείωμα της αντιγραφής έχει δημιουργηθεί το CD με τις παρουσιάσεις.